

Global **D**ealers **S**olution

Guía de usuario

Configuración de bonificaciones con esquema de Facturación segura.

Módulo Unidades Seminuevas

T-Systems

Diciembre, 2020

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Guía de Usuario_Módulo UnidadesSeminuevas_Bonificación_FacturacionSegura	16.12.2020	GDS Guía de Usuario_Módulo UnidadesSeminuevas_Bonificación_FacturacionSegura

Versión	Última revisión	Status
1	11.12.2020	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	+52-2222 23 - 4679	NA

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Primeros pasos 6

5.1 Configuración cuenta de bonificación a marcas 6

5.2 Configuración bonificaciones a facturación segura 7

6 Funcionalidad 8

6.1 Venta de unidades seminuevas con bonificación 8

7 Historial de cambios 9

3 Introducción

Con la implementación de la facturación segura por parte de Volkswagen de México, la manera en la que los concesionarios registran contablemente las bonificaciones cambió, por lo que se requiere modificar la manera en que dichos registros se almacenan en contabilidad de forma automática como pasa con las ventas de autos nuevos.

4 Objetivo

Guiar al usuario para que pueda realizar la configuración correspondiente en GDS y así poder configurar el nuevo asiento contable de bonificaciones para facturación segura.

5 Primeros pasos


Como primeros pasos, se deberán de realizar las siguientes configuraciones:

1. Se deberá configurar la cuenta contable de bonificaciones a nivel de marcas por almacén para unidades seminuevas.
2. Configurar bonificaciones a facturación segura.

5.1 Configuración cuenta de bonificación a marcas

1. Ir a Unidades seminuevas → Configuración de unidades seminuevas → Cuentas contables → Mantenimiento

2. Elegir la marca a configurar, para efectos de demostración se elegirá la marca: **01, SEAT**




3. Guardar cambios

5.2 Configuración bonificaciones a facturación segura

1. Configuración del sistema → Almacenes → configuración → configuración de seminuevas → pestaña Subvenciones

2. Cambiar “Registro de Subvención en:” a Facturación segura como se muestra en la siguiente imagen:



Notas:

- La configuración de nota de cargo permanece sin cambios, pero **SI** se debe que tener configurada a como se realiza actualmente en GDS.
- Al cambiar a Facturación segura, se deshabilitan las siguientes opciones:
  - **Separar asiento contable por subvención de la póliza de ventas de unidades nuevas:** Se queda activo y no se permite modificación.
  - **Cuenta**: Se deshabilita ya que en lugar de tomar esta cuenta para el asiento contable, se estará tomando la que se configuró en el modelo.
  - **No generar póliza de la nota de cargo:** Se queda activo y se deshabilita la edición por parte del usuario.

3. Guardar cambios


6 Funcionalidad

6.1 Venta de unidades seminuevas con bonificación


Al momento de realizar una venta de unidades nuevas con bonificación, se deberá considerar la configuración previa realizada para poder realizar el asiento contable, para este escenario en donde se desea cambiar el asiento contable con alineación a facturación segura y realizando previamente todas las configuraciones mencionadas en el documento, el asiento contable deberá ser el siguiente:

Venta

Bonificación 6000



Cancelación



Ingreso: Corresponde a la cuenta configurada de bonificaciones en modelos de unidades nuevas y en la cuenta configurada de bonificación de marca para unidades seminuevas.
Cartera: corresponde a la cartera configurada del cliente (de la nota de cargo).
IVA: IVA configurado en la nota de cargo de configuración del sistema, este debe de ser del 16%. (Configuración por almacén US, UN)

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.0	11.12.2020	Viridiana Castillo	Generación de la guía.