

Global **D**ealers **S**olution

Guía de usuario

Password - Descuento de MO por almacén

Módulo Servicio

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T-Systems

Febrero , 2020

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Guia de Usuario_MóduloServicio_PasswordDescMO_porAlmacen	13.02.2020	GDS Guia de Usuario_MóduloServicio_PasswordDescMO_porAlmacen

Versión	Última revisión	Status
1	13.02.2020	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	+52-2222 23 - 4679	NA

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Primeros pasos 6

6 Configuración 8

7 Funcionalidad – Cambio de Password 10

8 Historial de cambios 12

3 Introducción

Es necesario que para cada almacén que estén configurados en el sistema GDS se tenga su propio password que les permita modificar el costo de la Mano de Obra sin que se afecte o interrumpa la operación de los otros Almacenes que están configurados en la misma base de datos. Y que por el desconocimiento de este cuando es modificado por el administrador los demás almacenes detengan su operación por el desconocimiento del nuevo password cuando ellos no lo solicitaron. Hoy en día esta funcionalidad está configurada para todos los almacenes.


4 Objetivo

Se necesita que GDS permita configurar un password por cada almacén (marca o punto de venta) para que el usuario pueda modificar el importe de la mano de obra en una orden de servicio al momento que desee incrementar o decrementar el importe original, sin afectar la operación de los demás almacenes que están configurados en GDS.


5 Primeros pasos

Para poder hacer uso de la funcionalidad, se deben cumplir con ciertos puntos y actividades, las cuales vienen descritas a continuación:


- Estar en la última versión de GDS.
- Ejecutar como **administrador** las utilería **AUTSE_AC,** la cual se encuentra en la carpeta g:\GDS EVO:



- Ejecutar la utilería **GDS_Util6400A_GN_ActPassManObra**, la cual deberá de ser descargada del Dropbox en la capeta de utilerías. Al descomprimir esta utilería nos mostrará una carpeta con el siguiente contenido. Ejecutar como Administrador SQLScriptLoader.exe




Ingresar los datos de conexión de la base de datos y hacer **prueba de conexión**, posteriormente clic en **Siguiente**.



La ejecución de las utilerías anteriores hará que nos permita exportar el password que hoy en día tenemos configurado en la siguiente opción de GDS:

Servicio → Configuración Servicio → Catálogos → Parámetros → Pestaña Parámetros→Descuento Mano de Obra



Para cada uno de los almacenes que tenemos en GDS y así que se mantenga la integridad del actual valor del password que hoy todos los almacenes conocen

- **NOTA**: En esta pantalla el campo Descuento de Mano de Obra quedara obsoleto una vez que se migre a la nueva pantalla cuando se ejecute la utilería y se actualicen los ejecutables a la última versión


6 Configuración

- A continuación explicamos los pasos a realizar para la configuración en caso de ser necesaria para configurar un nuevo password para modificar el descuento del importe de la mano de obra en una Orden de Servicio:

- En GDS se deberá acceder en la siguiente ruta**: Configuración del Sistema→ Almacenes → Almacenes → Configuración →Generación de Passwords** y **Parámetros de caja**

- Una vez en esta pantalla se podrá realizar la modificación y encriptación de la opción o registro del nuevo password para cada uno de los almacenes que se tengan configurados en GDS con las siguientes características:

- Se deberán buscar los Objetos que nos permitirán realizar las acciones de descuento e incremento de la mano de obra:
  - **TSEConf4** 'Password Descuento Importe MO'
  - **TSEConf5** 'Password Incremento Importe MO'
  - **Password**: Tiene el password que es el que se modificar
  - **Modulo***:* 'SE' Modulo que afecta
  - **Usurario***:* 'NN' no de usuario que realiza el último cambio de password
  - **Fecha***:* Día en que se realiza el cambio del password



- El cambio se realiza como hoy en día se realizan los cambios de password en esta pantalla y estos afectaran solamente al almacén que se está configurando o modificando


- Es decir se buscaran los objetos **TSEConf4 y TSEConf5** y en campo del password se tecleara y modificara por el que el usuario administrador decida y finalmente dará la tecla tabulador hasta el final del renglón para que se guarden los cambios con el nuevo password mismo que se dará a las personas que lo hayan solicitado

7 Funcionalidad – Cambio de Password

- Una vez que se dieron los nuevos passwords podemos utilizarlos en el módulo de servicio en la pantalla de órdenes de servicio en la opción donde se captura la MO.

- El proceso y modulo afectado es Servicio (Ordenes de Servicio) y este será afectado al momento de dar de alta la mano de obra de una orden de servicio previamente creada.

- El proceso de validación se realiza cuando el usuario modifica el importe unitario de MO. Como se muestra en la pantalla



- Es decir si el usuario teclea un importe menor (descuento), el sistema deberá validar con una ventana de password que este sea igual al configurado en el objeto **TSEConf4** para permitir modificarlo y actualizarlo.

- En caso contrario es decir si aumenta (Incremento) el sistema deberá validar con una venta de password que este sea igual al configurado en el objeto **TSEConf5** para permitir realizar el cambio.



- El campo Importe final se deberá modificar calcular y actualizar acorde a los importes o valores combinados de estos 3 campos (U/T, Desc, Imp. Unit.) siempre y cuando los passwords sean correctos como hoy en día se realiza.

- Esto será por cada registro de MO que se modifique en la orden de servicio.

- Al final los importes modificados se guardaran cuando se dé la tecla "**Aceptar**"

- En caso contrario para ambos casos el sistema **NO** deberá permitir el cambio del importe (**MOImpUni**) ni como **Aumento** o **Disminución** y deberá dejar el mismo importe que tenía originalmente el registro de la mano de obra y desplegara un mensaje para el usuario: "**Password para Importe Unitario es invalido**" como hoy se realiza para las unidades de tiempo y para los descuentos.

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios